



kulzos

Kulzos Radyo

YAYIN KILAVUZU - 2020

İÇİNDEKİLER

MIXXX Bağlantı Parametreleri

Rocket Broadcaster Parametreleri

Yayın Kontrolü

Yayın Bağlantıları

MIXXX Bağlantı Parametreleri




<https://www.mixxx.org/download/#stable>




MIXXX Bağlantı Parametreleri


1



2




3



Options -> Preferences -> Live Broadcasting

MIXXX Bağlantı Parametreleri



The screenshot shows a 'Server connection' dialog box with the following fields:

Field	Value
Type	Icecast 2
Host	kulzos.com
Login	source
Mount	/live.mp3
Port	8000
Password	••••••••••••••••

Type: Icecast 2

Mount: /live.mp3


Host: kulzos.com

Port: 8000

Login: <Kulzos kullanıcı adınız>

Password: <Kulzos şifreniz>

MIXXX Bağlantı Parametreleri



The screenshot shows a window titled "Encoding" with three dropdown menus. The first menu, labeled "Bitrate", is set to "320 kbps". The second menu, labeled "Format", is set to "MP3". The third menu, labeled "Channels", is set to "Stereo".

Parameter	Value
Bitrate	320 kbps
Format	MP3
Channels	Stereo

Bitrate: En fazla 320 kbps. Yayında kopmalar yaşarsanız değeri düşürün.

Format: MP3

Channels: Stereo

MIXXX Bağlantı Parametreleri

Stream info

☐ Public stream

Stream name

Website

Description

Genre

IRC


AIM

ICQ

Stream name (yayın adı) verilmeli. Diğerleri zorunlu değil.

MIXXX Bağlantı Parametreleri

Yayın başlatmak için Options -> Enable Live Broadcasting




Rocket BroadcasterBağlantı Parametreleri




Rocket
Broadcaster

<https://www.rocketbroadcaster.com/download>




Rocket BroadcasterBağlantı Parametreleri

1



2



Stream Connection Details

Name: Kulzos Radyo Advanced...

Server Type: Icecast 2

Hostname or IP: kulzos.com

Port: 8000

Mount: /live.mp3

Username: source

Password:

Network Interface: Default

Audio Codec: MP3 (128 kbps) Customize...

128 kbps MP3 (44100 Hz, Stereo)

Test Stream

OK Cancel

Broadcast -> Streams -> Stream Connection Details

Rocket BroadcasterBağlantı Parametreleri

Stream Connection Details

Name:

Server Type:

Hostname or IP:

Port:

Mount:

Username:

Password:

Network Interface:

Audio Codec:

128 kbps MP3 (44100 Hz, Stereo)

Server Type: Icecast 2

Hostname or IP: kulzos.com

Port: 8000

Mount: /live.mp3


Username: <Kulzos kullanıcı adınız>

Password: <Kulzos şifreniz>


Rocket BroadcasterBağlantı Parametreleri

Şarkı adının Spotify üzerinden alınması

1



2



Broadcast -> Metadata Capture... -> Window Title

YAYIN KONTROLÜ

<https://kulzos.com:8001/status.xsl>



Icecast2 Status

Administration

Server Status

Version

Mount Point /live.mp3

M3U



XSPF

Stream Name: Kelalaka
Stream Description: Powered by Keltox
Content Type: audio/mpeg
Stream started: Sat, 04 May 2019 19:52:28 +0000
Bitrate: 320
Listeners (current): 0
Listeners (peak): 0
Genre: Rock
Stream URL: <https://www.kulzos.com>
Currently playing:


YAYIN BAĞLANTILARI

<http://kulzos.com:8000/live.mp3>

<https://kulzos.com:8001/live.mp3>



YAYIN BAĞLANTILARI



[Secure]

Notlar

MIXXX Uygulaması ile en fazla 320 kbps kalitede yayın yapılabilir, ama Rocket Broadcaster Free edition ile en fazla 128 kbps kalitede yayın yapılabilir.

Mikrofon ve ses ayarları bilgisayara göre değişir, hatta kulaklık / mikrofon takılı olma durumuna göre bile değişir. Deneyerek bulmanızda yarar var.

MIXXX üzerinde şarkıyı yayına vermeden dinleme (test etme) özelliği var. Rocket Br. ile bunu yapamazsınız.

Yayın yaparken kulaklık taksanız iyi olur:
- Yayın sesi mikrofon tarafından algılanmamalı, algılanırsa yankı + tiz ses duyulur

- Kendi sesinizin radyodan gecikmeli olarak gelmesi kafa karıştırıyor.

MIXXX için müzik arşivi gereklidir. Rocket Broadcaster bilgisayar üzerinde çalan sesi iletebildiği için Spotify, Youtube ya da herhangi bir uygulamayı yayına verebilir. Rocket Broadcaster ile istek şarkı çalmak daha kolaydır.